

Indsats af de forskellige Marklin Boostere med de forskellige Digital-Centraler

Information om Midterleder-adskillelse / Masse-adskillelse / Slæbesko-vippere

Central	Booster	Hvordan skal Strømkredsene være adskilfte ?
Control Unit 6021	6017 / 6015	Midterleder-adskillelse
CentralStation 60212	6017 / 6015	Midterleder-adskillelse. Slæbesko-vippere er kun nødvendig mellem Strømkredsene mellem 60212 og Booster. I Mellem de forskellige Booster-Strømkredse er det ikke nødvendigt med Slæbesko-Vippere.
Centralstation 60213 / 60214 / 60215	6017 / 6015	Midterleder-adskillelse. Slæbesko-vippere kun nødvendige mellem Strømkredsene på 60213 eller 60214 eller 60215 og Boostere. I Mellem de forskellige Booster-Strømkredse er det ikke nødvendigt med Slæbesko-Vippere.
Centralstation 60213 / 60214 / 60215	60173	Midterleder-adskillelse og Masse-Adskillelse nødvendigt (Marklin gennemfører i 2011 i en periode ombytning af Marklin 60173 Booster til den nye Marklin 60174 Booster uden beregning for Kunden)
Centralstation 60213 / 60214 / 60215	60174	!!! Kun Midterleder-adskillelse nødvendigt !!!
Alle Centraler	Delta 6604 Delta 66045	Midterleder-adskillelse. Slæbesko-Vippere skal anvendes mellem Delta 66045 Strømkredsen og alle andre Strømkredse

Bemærk: Delta Enhederne 6604 og 66045 Enhederne kan anvendes som Sporskifte-Boostere sammen med k83 Sporskifte-Decodere til brug sammen med CS2
(Gælder for alle udgaver af CS2)

Nødvendige Marklin komponenter til Midterleder-adskillelse samt Slæbesko-vippere

Midterleder-Adskillere : C-Skinner = 74030 / K-Skinner = 7522 / M-Skinner = 5022
Slæbesko-vippere : C-Skinner = 204595 / K-Skinner = 385580 / M-Skinner = 385550

MFX Tilmelding på ældre Marklin Booster Enheder

Ønsker man at kunne få Lokomotiver med MFX-Decodere til at tilmelde sig på Baneafsnit som forsynes af :

Marklin 6015 Booster

Marklin 6017 Booster

Marklin 6604 (ved anvendelse som Booster for et Bane-afsnit)

Marklin 66045 (ved anvendelse som Booster for et Bane-afsnit)

på allerede etablerede Modeljernbane-anlæg, bør man kigge på Produktet "**Booster-Link**" til MFX-Centraler på følgende Webside :

[Tams Online - Booster-Link for MFX-Centraler](#)

som giver Brugeren disse muligheder.

Bemærk : Der skal anvendes 1 stk Booster-Link pr tilsluttet Booster-enhed på anlægget.